

Larve de Trichoptère (H P201BL 10/12/14)

Présentation :

Une imitation de larve de trichoptère (hors de son fourreau) très fréquent dans nos eaux et très apprécié des poissons.

Matériaux :

- Hameçon Caddis (type P201BL en tailles 10 à 14)
- Soie de montage Beige 8/0
- Plombage en lamelle de plomb autocollant à découper
- Sous-corps en dubbing beige.
- Corps en bande de Latex Naturel (largeur 3mm)
- Branchies en herl d'autruche blanc
- Pattes en pied de fibres de queue de faisan
- Thorax en résine UV Thick (épaisse) colorée au feutre indélébile brun


Etape 1 :

- Réaliser le plombage par enroulement d'une bande de plomb autocollant sur la hampe de l'hameçon.



Etape 2 :

- Recouvrir avec les enroulements de plomb sur la moitié de la hampe.



Etape 3 :

- Fixer la soie de montage entre le plomb et l'œillet.
- Recouvrir sommairement les enroulements de plomb plat pour l'immobiliser en descendant sur l'amorce de la courbure.



Etape 4 :

- Fixer deux herls d'autruche blancs en laissant dépasser les pointes au-delà de la courbure afin de représenter les appendices de la larve.
- Fixer un brin de soie de montage beige ou de monofilament transparent entre les herls d'autruche.

**Etape 5 :**

- Fixer une bande de latex naturel de 3mm de large qui servira à réaliser le corps

Afin d'éviter une surépaisseur lors de l'amorce de l'enroulement du Latex et pour en faciliter la fixation, tailler au préalable la pointe de la bande en biais.

**Etape 6 :**

- Préparer une fine mèche de dubbing beige et la faire adhérer à la soie de montage (ici du Hare-Tron Light Cahill).

**Etape 7 :**

- Réaliser un sous-corps légèrement conique par enroulement du dubbing jusqu'aux $\frac{3}{4}$ de la hampe.

**Etape 8 :**

- Enrouler la bande Latex à spires en recouvrant la moitié de chaque spire précédente pour former l'abdomen de la larve.
- Fixer par quelques tours de soie de montage derrière l'œillet.
- Couper l'excédent.



Etape 8 :

- Fixer les herls d'autruche simulant les branchies de chaque coté de l'abdomen à l'aide du brin de soie de montage ou du monofilament en suivant les spires du corps.
- Arrêter les herls au niveau de la fin du renflement du corps avant l'œillet.
- Bloquer le fil et couper l'excédent.

**Etape 10 :**

- Retourner l'hameçon et ramener la soie de montage au niveau où vous avez arrêté la fixation des herls d'autruche.

**Etape 11 :**

- Prélever 2 fibres de queue de faisan en les arrachant perpendiculairement au rachis.
- Fixer une première paire de pattes à l'aide de 3 tours de soie de montage.

Lorsque vous serrez les tours de fixation, la soie pénètre légèrement le Latex souple et les pattes se redressent.

**Etape 12 :**

- Couper les pointes des fibres de faisan au ras de la fixation des pattes.

**Etape 13 :**

- De la même manière, fixer les deux autres paires de pattes en revenant vers l'œillet.



Etape 14 :

- Poser une goutte de résine UV Thick entre le pied des pattes afin de les sécuriser.

**Etape 15 :**

- Retourner à nouveau l'hameçon dans l'étau.
- Teinter le thorax avec un feutre indélébile brun (ici Promarker Châtaigne – R934).

**Etape 16 :**

- Recouvrir d'une goutte de résine UV Thick pour finaliser le thorax.

**Etape 17 :**

- Teinter la tête avec un feutre indélébile noir (ici Promarker Noir – XB Black).

**Etape 18 :**

- Couper les pointes des herls d'autruche de l'appendice à la bonne longueur.

