

## Sedge « Cul Vert » - Brûleur d'Ailes (H droit fin de fer #14/16)

### **Présentation :**

Voici un montage représentant un sedge « Cul Vert » (*Brachycentrus Subnubilus*) réalisé avec des ailes façonnées à l'aide d'un brûleur d'aile à partir de plumes molles de flanc de différents oiseaux.

Ce type d'ailes permet de réaliser un montage assez réaliste et efficace qui représente bien ce petit sedge de teinte brun gris.

Le montage reste néanmoins simple et facile à réaliser en utilisant des matériaux assez courants.

### **Matériaux :**

- Hameçon droit fin de fer en taille 14 et 16
- Soie de montage marron ou noire
- Masse ovigère en dubbing vert avec fibres flash (Dub Or Plus ou équivalent)
- Corps en plume de CDC brune torsadée
- Ailes en plumes de flanc d'oiseau gris brun façonnées au brûleur d'ailes
- Collerette en faux hackle de poils d'oreille de chevreuil
- Antennes en herls de plume de queue de faisan

### **Etape 1 :**

- Fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'enrouler jusqu'à la courbure.



### **Etape 2 :**







- Faire adhérer une fine mèche de dubbing vert avec des fibres flash (Dub Or Plus par exemple).









### **Etape 3 :**

- Enrouler le dubbing sur 2 ou 3 mm afin de former un tag vert représentant la masse ovigère verte caractéristique que les femelles portent à l'extrémité de leur abdomen.



<p><b>Etape 4 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixer une plume de CDC brune par la pointe devant le tag vert.</li> </ul>	
<p><b>Etape 5 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torsader la plume de CDC et l'enrouler pour former le corps jusqu'aux <math>\frac{3}{4}</math> de la hampe.</li> <li>• Fixer et éliminer le pied de la plume de CDC</li> <li>• Éliminer les fibres de CDC qui se seraient échappées du vrillage pour obtenir un corps cylindrique.</li> <li>• Réaliser quelques tours de soie de montage devant le corps pour rattraper le grossièrement le diamètre du corps afin de faciliter le positionnement des ailes.</li> </ul>	
<p><b>Etape 6 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérer une plume de flanc d'oiseau brun gris dans une pince brûleur d'ailes adaptée à la taille de l'imitation en veillant à ce que l'axe de la pince corresponde à celui du rachis.</li> </ul>	
<p><b>Etape 7 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruler l'excédent de fibres de la plume pour ne conserver que la partie protégée par la pince brûleur d'ailes.</li> <li>• Répéter les deux opérations avec une seconde plume en inversant le sens de la pince pour réaliser la seconde aile.</li> </ul>	
<p><b>Etape 8 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Présenter la première aile contre la hampe devant le corps et la fixer par 2 ou 3 tours de soie de montage pas trop serrés afin de pouvoir régler son positionnement et sa longueur.</li> <li>• Finaliser la fixation par des tours de soie de montage bien serrés.</li> </ul>	
<p><b>Etape 9 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De la même façon positionner et fixer la seconde aile sur le côté opposé de la hampe en réglant sa longueur par rapport à la première aile.</li> <li>• Éliminer les excédents des pieds de rachis des ailes.</li> </ul>	

<p><b>Etape 10 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixer 2 herls de plume de queue de faisane derrière l'œillet pou représenter les antennes.</li> </ul>	
<p><b>Etape 11 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réaliser une boucle à dubbing devant l'aile.</li> <li>• Insérer une pincée de poils d'oreille de chevreuil dans la boucle à dubbing.</li> <li>• Vriller la boucle à dubbing pour former un faux hackle de poils d'oreille de chevreuil.</li> </ul>	
<p><b>Etape 12 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Former une collerette avec le faux hackle sur 2 tours en ramenant les poils vers l'arrière lors de chaque tour.</li> <li>• Fixer l'extrémité de la boucle à dubbing derrière l'œillet et éliminer l'excédent.</li> </ul>	
<p><b>Etape 13 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Former la tête par quelques tours de soie de montage.</li> <li>• Réaliser le nœud final.</li> </ul>	
<p><b>Etape 14 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relever les antennes en les glissant le long d'une aiguille à dubbing.</li> </ul>	
<p><b>Etape 15 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage terminé.</li> </ul>	

**Etape 16 :**

- Montage vue de dessous.

