

## **Parachute Grise à Corps Jaune par Jean-Do** **(H droit fin de fer type 123 BL+ ou P101 BL+ 14/18)**

### **Présentation :**

La grise à corps jaune est une imitation très courante et classique des petits baétidés de teinte claire qui éclosent régulièrement sur nos cours d'eau.

Voici un modèle en montage parachute qui permet une excellente flottaison tout en se positionnant en émergente.

Bien entendu, le modèle présenté peut être modifié tant en teintes générales en jouant sur les couleurs de la soie de montage, la nature du matériau pour réaliser le corps (quill, herls, etc...) et du hackle qu'en taille d'hameçon pour représenter toute la gamme de ce petits éphémères en fonction de ceux que vous pouvez rencontrer localement.

### **Matériaux :**

- Hameçon droit fin de fer type 123 BL+ ou P1°1 BL+ en tailles 14 et 16
- Soie de montage jaune 10/0
- Corps en soie de montage
- Toupet en CDC gris clair
- Cerques en microfibre gris clair ou jaune
- Collerette en hackle de coq gris
- Thorax en dubbing de lièvre hare's ear gris clair

### **Etape 1 :**

- Fixer l'hameçon dans l'étau.
- Enrouler la soie de montage depuis l'œillet vers la courbure sur environ 3mm (pour un hameçon de taille 16).
- Bloquer vers l'avant une bonne touffe de fibres de CDC.



### **Etape 2 :**

- Repasser devant le toupet et réaliser des enroulements à sa base pour le redresser.
- Enrouler la soie de montage à la base du toupet et remonter sur environ 3mm pour réaliser une assise pour le futur hackle.
- Revenir derrière le toupet.
- Couper l'excédent de fibres de CDC.
- Enrouler la soie de montage jusqu'à la courbure et réaliser une petite boule par quelques enroulement sur place.



**Etape 3 :**

- Placer une petite goutte de superglue sur l'assise à la base du toupet pour la rigidifier et faciliter ainsi l'enroulement du futur hackle.
- Fixer 6 ou 7 fibres de microfibre à la courbure pour réaliser les cerques.
- S'assurer que les fibres de microfibre se positionnent en éventail.

**Etape 4 :**

- Remonter vers le toupet par des enroulements de soie de montage
- Avant d'arriver au toupet, couper l'excédent de fibres de microfibre.
- Repasser la soie de montage devant le toupet.
- Après l'avoir paré, fixer le hackle.
- Remonter autour de l'assise du toupet pour bien fixer le rachis du hackle.
- Redescendre avec la soie de montage et la positionner en attente devant le toupet.

**Etape 5 :**

- Enrouler le hackle autour de la base du toupet en redescendant vers la hampe de l'hameçon et le bloquer en rabattant le hackle vers l'arrière.
- Réaliser une demi-clé.
- Couper l'excédent de hackle.



**Etape 6 :**

- Poisser le fil de montage sur environ 2 cm
- Faire adhérer une fine mèche de dubbing.



**Etape 7 :**

- Enrouler le dubbing par un tour SOUS le hackle puis un enroulement en croix autour du toupet et de la hampe de l'hameçon.



**Etape 8 :**

- Réaliser le nœud final.



**Etape 9 :**

- Couper les fibres de CDC du toupet en conservant environ 5mm de fibre au-dessus des enroulements de hackle.



**Etape 10 :**

- Si vous souhaitez disposer d'un thorax légèrement ébouriffé, vous pouvez l'aérer en le brossant avec une brosse à dubbing ou un morceau de velcro.

