

Sedge « Cul Vert » Montage Wally Wing (H caddis fin de fer 14/16)

Présentation :

Voici un montage de sedge « Cul Vert » dont les ailes sont montées selon la technique « Wally Wing » qui permet de former des ailes assez réalistes. La plume molle d'oiseau choisie est grise pour correspondre à la teinte générale des Culs Verts mais les plumes de flanc de faisan peuvent parfaitement convenir. La sous-aile en poils de chevreuil permet d'assurer une bonne flottaison sur les eaux agitées de prédilection de ces insectes. La collerette en fibres de CDC offre une bonne mobilité pour donner vie à l'artificielle.

Matériaux :

- Hameçon caddis fin de fer en tailles 14 à 16
- Soie de montage noire ou marron
- Masse ovigère en plume de CDC verte vrillée
- Corps en dubbing de lièvre fin
- Cerclage en tinsel doré fin
- Sous aile en pincée de poils de chevreuil fins
- Aile en plume molle de flanc d'oiseau grise en montage Wally Wing
- Thorax en pointe de plume de CDC grise
- Pattes et collerette en faux hackle de fibres de plume de CDC grise
- Antennes en rachis de plume grise ou noire


Etape 1 :

- Enrouler la soie de montage depuis l'œillet vers la courbure.



Etape 2 :







- Fixer une plume de CDC verte par la pointe à la courbure.














Etape 3 :

- Vriller la plume de CDC et l'enrouler sur 2 ou 3 millimètres en vrillant d'un tour lors de chaque enroulement pour former un tag vert représentant a masse d'œufs que la femelle porte à l'extrémité de son abdomen.
- Bloquer le pied de la plume et couper l'excédent.
- Éliminer les fibres qui se sont dégagées durant l'enroulement.



<p>Etape 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixer un brin de tinsel doré fin devant le tag vert. 	
<p>Etape 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faire adhérer une fine mèche de dubbing fin de lièvre à la soie de montage. 	
<p>Etape 6 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enrouler le dubbing pour former le corps. 	
<p>Etape 7 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cercler le corps avec le tinsel doré en l'enroulant dans le sens inverse des enroulements de dubbing. • Fixer le tinsel et éliminer l'excédent. 	
<p>Etape 8 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixer une pincée de poils de chevreuil fins sur la hampe devant le corps en veillant à ce que les pointes des poils soient à peu près alignées sur l'aplomb de la courbure. 	
<p>Etape 9 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préparer une plume molle grise de flanc d'oiseau en maintenant la pointe de la plume et en ramenant toutes les fibres en dessous de la pointe vers le pied. 	

<p>Etape 10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixer la plume devant les poils de chevreuil en conservant les fibres ramenées vers le bas et en veillant à ce que la partie plaquée contre le rachis dépasse légèrement la pointe des poils de chevreuil. • Éliminer le pied de la plume. 	
<p>Etape 11 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pincer quelques fibres de chaque côté de la pointe et écarter lentement pour séparer le rachis et former les 2 ailes. • Éliminer les fibres correspondant à la pointe sur les 2 ailes. 	
<p>Etape 12 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ramener la soie de montage sur le pied des ailes pour les resserrer et les rabattre sur le corps. 	
<p>Etape 13 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préparer deux plumes grises en maintenant les pointes et en retirant toutes les fibres pour ne conserver que le rachis. 	
<p>Etape 14 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixer les deux rachis par leur pied derrière l'œillet pour représenter les antennes. • Régler la longueur des antennes et fixer solidement. • Éliminer l'excédent des pieds des rachis. 	
<p>Etape 15 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixer une plume de CDC grise par la pointe en regroupant les fibres et le pied dirigé vers la courbure devant les ailes. • Éliminer la pointe de la plume. • Former une boucle à dubbing. 	

<p>Etape 16 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insérer une pincée de fibres de plume de CDC grise dans la boucle à dubbing et les répartir. 	
<p>Etape 17 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vriller la boucle à dubbing pour former un faux hackle de fibres de CDC. • Enrouler le faux hackle sur 2 ou 3 tours entre les ailes et l'œillet en ramenant les fibres vers l'arrière lors de chaque tour. • Fixer l'extrémité de la boucle à dubbing et éliminer l'excédent. 	
<p>Etape 18 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser quelques demi-clefs contre l'œillet sous les antennes en guise de nœud final. 	
<p>Etape 19 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Couper les pointes des antennes à la longueur désirée. 	
<p>Etape 20 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retailer éventuellement les fibres de CDC trop longues de la collerette. 	
<p>Vue de dessous :</p>	