

Spent de Sulfure **(H Droit fin de fer 14/16/18)**

Présentation :

Voici un montage de spent de femelle de sulfure pendant ou après la ponte.

Il s'agit d'un modèle dérivé de la technique de montage des spents de Marc Petitjean particulièrement efficace et réaliste.

Il est tout à fait possible de représenter également toute la gamme des différentes espèces d'olives par cette technique de montage en variant les teintes des matériaux et les tailles d'hameçons.

Matériaux :

- Hameçon droit fin de fer en tailles 14 à 18
- Soie de montage jaune
- Cerques en pincée de fibres de coq pardo ou de hackle de coq
- Corps en dubbing de lièvre ou de CDC jaune
- Aile en fibres de CDC jaune
- Thorax en dubbing de lièvre doré
- Séparateur d'ailes en soie floche noire

Etape 1 :

- Fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'enrouler jusqu'à la courbure
- A la courbure, fixer une pincée de fibres de plume de coq pardo pour former les cerques.



Etape 2 :

- Faire adhérer une mèche de dubbing de lièvre ou de CDC jaune à la soie de montage.
- Enrouler le dubbing jusqu'aux 2/3 de la hampe pour former le corps.



Etape 3 :

- Retailer les fibres de dubbing éventuellement ébouriffées pour obtenir un corps légèrement conique.
- Fixer quelques brins de soie floche noire devant le corps.
- Former le thorax par des enroulements de dubbing de lièvre doré (dubbing de lièvre mélangé avec de l'antron).

**Etape 4 :**

- Détail des matériaux utilisés.

**Etape 5 :**

- Superposer 2 plumes de CDC et éliminer leurs pointes.

**Etape 6 :**

- Fixer les 2 plumes de CDC juste devant le thorax, courbure vers le bas, par 2 tours pas trop serrés
- Les faire coulisser vers l'avant jusqu'à ce que les rachis disparaissent sous les 2 tours de serrage puis serrer par 2-3 autres tours.



Etape 7 :


- Éliminer les pieds des plumes de CDC derrière l'œillet.

**Etape 8 :**

- Séparer les fibres de CDC en 2 parties et rabattre le séparateur en soie floche par-dessus.
- Fixer solidement le séparateur derrière l'œillet en commençant à former la tête par quelques tours de soie de montage.

**Etape 9 :**

- Éliminer l'excédent de soie floche.
- Former la tête par des enroulement de soie de montage.
- Ajuster la longueur des ailes en les remontant et les pinçant entre les doigts.



Etape 10 :

- Réaliser le nœud final.
- Vernir la tête.
- Ébouriffer le dubbing du thorax sous le corps pour représenter les pattes.

**Etape 11 :**

- Imitation terminée.

